

Инструкция для настройки ПК (прямое подключение)

Windows 10:

Шаг 1.

Зайдите в Настройку подключения или сети одним из способов:

- нажмите «Пуск» и выберите «Параметры»;
- нажмите правой кнопкой мыши по значку «Пуск» и выберите «Сетевые подключения»;
- нажмите правой кнопкой мыши по значку «Компьютер» в правом нижнем углу (рядом с часами) и выберите «Центр управления сетями и общим доступом» -> «Изменение параметров адаптера» (перейдите к **Шагу 4**).

Шаг 2.

Выберите «Сеть и интернет».

Шаг 3.

Нажмите «Ethernet» -> «Настройка параметров адаптера».

Шаг 4.

Выберите необходимое соединение, нажмите правой кнопкой -> «Свойства».

Шаг 5.

Выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и далее выберите «Свойства».

Шаг 6.

Поставьте отметку «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и пропишите следующие адреса: «Первичный (Предпочтительный) DNS» и «Вторичный (Альтернативный) DNS». Нажмите кнопку "OK".

Windows 8:

Шаг 1.

Нажмите на ярлык «Рабочий стол» для перехода к стандартному рабочему столу.

Альтернативный способ: Кликните в нижнем левом углу правой кнопкой мыши, откроется меню, выберите пункт Панель управления.

Шаг 2.

Нажмите «Пуск» -> «Панель управления».

Шаг 3.

«Панель управления» может быть двух видов:

- вид по Категориям: выберите категорию «Сеть и интернет», пункт «Просмотр состояния сети и задач»;
- вид Классический: откройте пункт «Центр управления сетями и общим доступом».

Шаг 4.

Слева выберите пункт «Изменение параметров адаптера»;

Шаг 5.

Выберите необходимое подключение по локальной сети/подключение по беспроводной сети, нажмите правой кнопкой -> «Свойства».

Шаг 6.

Выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и далее выберите «Свойства».

Шаг 7.

Поставьте отметку «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и пропишите следующие адреса: «Первичный (Предпочтительный) DNS» и «Вторичный (Альтернативный) DNS». Нажмите кнопку "OK".

Windows 7:

Шаг 1.

Нажмите «Пуск» -> «Панель управления».

Шаг 2.

«Панель управления» может быть двух видов:

- вид по Категориям: выберите категорию «Сеть и интернет», пункт «Просмотр состояния сети и задач»;
- вид Классический: откройте пункт «Центр управления сетями и общим доступом».

Шаг 3.

Слева выберите пункт «Изменение параметров адаптера».

Шаг 4.

Выберите необходимое подключение по локальной сети/подключение по беспроводной сети, нажмите правой кнопкой -> «Свойства».

Шаг 5.

Выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и далее выберите «Свойства».

Шаг 6.

Поставьте отметку «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и пропишите следующие адреса: «Первичный (Предпочтительный) DNS» и «Вторичный (Альтернативный) DNS». Нажмите кнопку "OK".